

Εκκίνηση του NVDA:

Όπου nvda: πλήκτρο capslock ή insert

Control, Alt, N.

Έξοδος από το NVDA:

NVDA + q (έξοδος) και Enter.

Προσωρινή παύση ομιλίας: control

Για να ρυθμίσω τη φωνή (ένταση, ύψος, ταχύτητα κλπ):

Πατώ μαζί και αφήνω πατημένα τα πλήκτρα control και NVDA (δηλαδή το caps lock) και με τα βέλη αριστερά και δεξιά επιλέγω την παράμετρο που θέλω να αλλάξω. Όταν τη βρω (π.χ. φωνή ένταση), χωρίς να αφήσω τα πλήκτρα control και NVDA, αλλάζω την παράμετρο με τα πλήκτρα πάνω και κάτω.

Ανάγνωση εστίασης: nvda και num pad 5 (ανακοινώνει το τρέχον αντικείμενο στο οποίο είναι εστιασμένο το σύστημα. Αν πατηθεί δυο φορές, θα ανακοινώσει ορθογραφικά την πληροφορία.

Say all: nvda down arrow (ξεκινά να διαβάζει από την τρέχουσα θέση του κέρσορα, μετακινώντας το όπως προχωρά).

Ανάγνωση τρέχουσας γραμμής: nvda, πάνω βέλος

Ανάγνωση τρέχουσας επιλογής κειμένου: nvda, shift, πάνω βέλος

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας ύπνου-της εφαρμογής:

nvda and shift (η λειτουργία αυτή απενεργοποιεί προσωρινά όλες τις εντολές του nvda και την φωνητική ή μπρέιλ απόδοση της τρέχουσας εφαρμογής. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε εφαρμογές που προσφέρουν τη δική τους φωνή, ή λειτουργίες ανάγνωσης οθόνης.

Αναφορά κατάστασης μπαταρίας: nvda, shift, b

Αναφορά γραμμής κατάστασης (status bar): nvda, f12

Αναφορά τίτλου εφαρμογής: Control, nvda, f1

Αναφορά επιλεγμένου και αντιγραμμένου κειμένου στο clipboard: nvda, c

Αναφορά ημερομηνίας/ώρας: nvda, f12 και ξανά για την ώρα.

Αναφορά τίτλου: nvda, t (Ανακοινώνει τον τίτλο του τρέχοντος ενεργού παραθύρου εφαρμογής. Πατώντας δυο φορές ανακοινώνει την ορθογραφία της πληροφορίας. Πατώντας τρεις φορές, θα το αντιγράψει στο clipboard.

Αναφορά ενεργού παραθύρου: nvda, b (διαβάζει όλα τα controls στο τρέχον ενεργό παράθυρο (χρήσιμο για κουτιά διαλόγου).

Αναφορά του status bar: nvda, end (αναφέρει το status bar αν το nvda βρει μια. Επίσης μετακινεί και το σημείο οδηγού σε αυτό το αντικείμενο.

Επιλογή κειμένου σε ένα web site:

Πήγαινε στην πρώτη γραμμή του κειμένου που θέλεις να επιλέξεις. Μπορείς να πατήσεις h για να μετακινηθείς στην επικεφαλίδα-heading.

Πάτα το κουμπί home για να μετακινηθείς στην αρχή της γραμμής και μετά το shift και τα βελάκια για να επιλέξεις το κείμενο.

Control και C για να αντιγράψεις στο clipboard (το nvda θα το ανακοινώσει).

Σταμάτημα/ξεκίνημα φωνής (τρία επίπεδα):

nvda, s

Εκφώνηση απενεργοποιημένη, λειτουργία εκφώνησης με ήχους μπιπ, εκφώνηση ενεργοποιημένη.

Λειτουργία βύθισης (τρία επίπεδα):

nvda, shift, d

Χωρίς βύθιση, Βύθιση κατά την εκφώνηση και αναπαραγωγή ήχων, Πάντα βύθιση.

Πλοήγηση στο διαδίκτυο (για κάθε πλήκτρο μαζί με το πλήκτρο Shift μετακινούμαι στο προηγούμενο αντικείμενο. Π.χ. h για να πάω στην επόμενη επικεφαλίδα/heading, shift + h για να πάω στην προηγούμενη επικεφαλίδα/heading).

h: heading/επικεφαλίδα

l: λίστα/list

i: στοιχείο σε λίστα/item in list

t: πίνακας/table

k: σύνδεσμος/link

n: κείμενο χωρίς σύνδεσμο/normal text

f: πεδίο φόρμας/form field

u: σύνδεσμος που δεν έχει ανοιχτεί/not visited link

v: σύνδεσμος που έχει ανοιχτεί/visited link

e: πεδίο επεξεργασίας/edit field

b: κουμπί/button

x: πλαίσιο επιλογής/checkbox

c: αναδυόμενο κουτί/combo box

r: κουμπί επιλογής/radio button

q: παράθεση αποσπάσματος/block quote

s: διαχωριστής/separator

m: πλαίσιο/frame

g: γραφικό/graphic

d: πρόσημο/ARIA landmark

o: ενσωματωμένο αντικείμενο/embedded object

1 ως 6: επικεφαλίδες/headings στα επίπεδα 1 ως 6 αντίστοιχα.